

Hogyan telepítsük az eSIM-et más eszközökre:

Hogyan telepítsünk eSIM-et QR kóddal Google eszközökön	2
Hogyan telepítsünk eSIM-et kézzel Google eszközre.....	3
Hogyan telepítsünk eSIM-et QR kóddal Huawei eszközökön	5
Hogyan telepítsünk eSIM-et QR-kóddal Motorola Razr eszközökön	6
Hogyan telepítsünk eSIM-et manuálisan egy Motorola Razr-ra.....	8
Hogyan telepítsünk eSIM-et manuálisan egy Oppo eszközre	11
Hogyan telepítsünk eSIM-et QR kóddal Sony eszközökön	13
Hogyan telepítsünk eSIM-et manuálisan egy Sony eszközre	14
Hogyan telepítsünk eSIM-et QR kóddal Windows eszközökön	16

Hogyan telepítsünk eSIM-et QR kóddal Google eszközökön

Ez az útmutató lépésről lépésre útmutatót ad arra, hogyan telepíthetsz eSIM-et Google eszközödre QR kód segítségével.

eSIM telepítése QR kóddal

A telepítés előtt győződjön meg róla, hogy a következőket megkapja:

- **Erős internetkapcsolat:** Ideális esetben csatlakozz Wi-Fi-hez, vagy biztosítsd a stabil mobil adatkapcsolatot.
- **Egy eSIM-kompatibilis eszköz:** Ha nem vagy biztos benne, hogy az eszközöd támogatja az eSIM-eket, nézd meg a megfelelő kompatibilis eszközök listáját.
- **Egy feloldott eszköz:** Győződj meg róla, hogy az eszközöd nincs zárva egy adott hálózathoz, és ellenőrizd a zárt vagy feloldott eszközök útmutatóját.

Megjegyzés: Ne felejtse el engedélyezni az adatroamingot a telepítés befejezése után.

Lépésről lépésre történő telepítés

1. **Megnyitó beállítások:** Menj be a **Helyszínek** és kopogtasson **Hálózat és internet**.
2. **Mobilhálózat hozzáadása:** Érintsd meg a + mellette **Mobilhálózat**.
3. **SIM-kártya beállítás:** Az új képernyőn érints **Nincs SIM-kártyád?**.
4. **Lépj tovább a következő lépéshez:** Kopogás **Következő**.
5. **QR-kód beszkennelése:** Használja az eszköz kameráját, hogy beolvassa a szolgáltató által biztosított QR-kódot.

6. **Aktiváld az eSIM-et:** Az Data eSIM képernyőn érintsd meg **Aktiválás** és várja, amíg az aktiválási folyamat befejeződik.

- **Megjegyzés:** NE zárd be ezt az ablakot a telepítés során, mert megszakíthatja a folyamatot.

7. **Válassza ki a Elsődleges SIM-et:** Miután az eSIM sikeresen telepített, egy olyan képernyőre kerülsz, ahol kiválaszthatod, melyik SIM-et szeretnéd használni a számodhoz. Javasoljuk, hogy használd az elsődleges SIM-kártyádat ehhez a részhez.

8. **Engedélyezd az adatroaming engedélyezését:** A beállítás befejezése után győződj meg róla, hogy az adatroaming be van kapcsolva **Onnan**.

9. **Adatok roamingének ellenőrzése:** Az adatroaming kapcsoló bekapcsolt módjára a telepített eSIM-en engedélyezve kell megjelenennie.

10. **Befejezés:** Az eSIM-ed most már telepítve és használatra kész.

Ezeknek a lépéseknek a követésével sikeresen telepíthetsz eSIM-et Google eszközödre QR kód segítségével.

Hogyan telepítsünk eSIM-et kézzel Google eszközre

Ez az útmutató lépésről lépésre útmutatót ad az eSIM manuális telepítéséhez Google eszközödre.

ESIM manuális telepítése

A telepítés előtt győződjön meg róla, hogy a következőket tartalmazza:

- **Erős internetkapcsolat:** Ideális esetben csatlakozz Wi-Fi-hez, vagy biztosítsd a jó mobil adatkapcsolatot.
- **Egy eSIM-kompatibilis eszköz:** Ha nem vagy biztos benne, hogy az eszközöd támogatja az eSIM-eket, nézd meg a megfelelő kompatibilis eszközök listáját.
- **Egy feloldott eszköz:** Ellenőrizd, hogy az eszközöd nincs egy adott hálózathoz zárva, ellenőrizve a zárt/feloldott eszközök útmutatót.

Megjegyzés: Ne felejtse el engedélyezni az adatroamingot, amint a telepítés befejeződött.

Lépésről lépésre történő telepítés

1. **Megnyitó beállítások:** Menj be a **Helyszínek** és kopogtasson **Hálózat és internet**.
2. **Mobilhálózat hozzáadása:** Érintsd meg a + mellette **Mobilhálózat**.
3. **SIM-kártya beállítás:** Az új képernyőn érints **Nincs SIM-kártyád?**.
4. **Lépj tovább a következő lépéshez:** Kopogás **Következő**.
5. **Hozzáférési segítség:** Amikor QR-kód beszkenelésének lehetőségét kéri, érintsd meg **Segítségre van szüksége?**.
6. **Kézi belépés:** Kiválasztva **Írd be kézzel**.
7. **Adja meg az adatait:** Az eSIM manuális telepítéséhez szükséged lesz a **SMDP+ cím** és **SMDP+ aktiválási kód**. Írd be őket formátumban: 1\$SMDP+ Address\$SMDP+ Aktivációs Kód. A végső kódnak hasonlítania kell a referencia anyagokban megadott példára.
8. **Aktiváld az installációt:** Kopogás **Aktiválás** A telepítési folyamat megkezdéséhez.
Megjegyzés: NE zárd be ezt az ablakot telepítés közben, mert az a folyamat sikertelenedését okozhatja.
9. **Várj az aktiválásra:** Legfeljebb 10 percet várj az eSIM aktiválódására.
10. **Visszatérés a hálózati beállításokhoz:** Az aktiválás befejezése után menj vissza **Hálózat és internet**.
11. **Mobil hálózatokhoz való hozzáférés:** Koppint **Mobilhálózatok**.
12. **Engedélyezd az adatroaming engedélyezését:** Győződj meg róla, hogy az adatroaming be van kapcsolva **Onnan**.
13. **Ellenőrizd a kapcsolót:** Erősítse meg, hogy az adatroaming kapcsoló a telepítési megerősítés szerint be van állítva.
14. **Befejezés:** Az eSIM most sikeresen telepítve és beállítva van az eszközödre.

Ezeknek a lépéseknek a követésével zökkenőmentesen telepítheted az eSIM-et a Google eszközödre.

Hogyan telepítsünk eSIM-et QR kóddal Huawei eszközökön

Ez az útmutató lépésről lépésre útmutatót ad arra, hogyan telepíthetsz eSIM-et Huawei eszközére QR-kód segítségével.

Mielőtt elkezdenéd

Győződj meg róla, hogy a következőket megkapod:

- **Erős internetkapcsolat:** Ideális esetben csatlakozz Wi-Fi-hez vagy legyen jó mobil adatkapcsolat.
- **eSIM kompatibilis eszköz:** Ha nem vagy biztos, nézd meg a kompatibilis eszközök listáját.
- **Feloldott eszköz:** Erősítse meg, hogy az eszköze nincs egy adott hálózathoz rögzítve.

Ne felejts el bekapcsolni az adatroamingot a telepítés után.

eSIM telepítése QR kóddal

1. **Megnyitó beállítások:** Odamegy **Helyszínek** az eszközödn.
2. **Hozzáférési mobilhálózat:** Koppint **Mobilhálózat**.
3. **Válassza ki SIM kezelést:** Koppint **SIM menedzsment**.
4. **Hozzáadni eSIM-et:** Kopogás **Hozzáadni eSIM-et**.
5. **QR-kód beszkenelése:** Kattints a **+** a képernyő bal alsó sarkában beolvashatod a megadott QR kódot.
6. **Hozzáadni eSIM-et:** Kopogás **Add hozzá ezt az eSIM-et**.

Megjegyzés: NE zárd be ezt az ablakot, különben a telepítés megáll.

7. **Várj az aktiválásra:** Engedd meg a **10 perc** hogy az eSIM aktiválódjon.
8. **Hozzáférés eSIM beállításaihoz:**
Miután az eSIM telepítése befejeződött, lépj az eSIM beállításokra.
9. **Kapcsold be az eSIM-et:** Érintsd meg az eSIM engedélyezését.
10. **Ellenőrizze a mobil adat beállításokat:** Menj vissza **Mobilhálózat** és kopogtasson **Mobil adat**.
11. **Kapcsold be az adatroaminget:**
Győződj meg róla, hogy a **Adatroaming** be van kapcsolva.
12. **Megerősítés:** Az adatroaming kapcsoló engedélyezettnek kell mutatni.
13. **Befejezés:** Az eSIM-ed most be van telepítve és beállítva.

Ezeknek a lépéseknek a követése segíthet abban, hogy sikeresen telepítsd az eSIM-edet Huawei eszközödre.

Hogyan telepítsünk eSIM-et QR-kóddal Motorola Razr eszközökön

Kövesd ezt a lépésről lépésre útmutatót, hogy telepíts eSIM-et a Motorola Razr-odra QR kóddal.

Előfeltételek

Mielőtt elkezdenéd, győződj meg róla, hogy a következőket megkapod:

- **Erős internetkapcsolat:** A legjobb, ha Wi-Fi-re vagy megbízható mobil adatkapcsolattal rendelkezel.
- **Egy eSIM-kompatibilis eszköz:**
Ellenőrizd, támogatja-e az eszközöd eSIM-eket.
Részletekért lásd a kompatibilis eszközök listáját.
- **Egy feloldott eszköz:** Ellenőrizd, hogy az eszközöd egy adott szolgáltatóhoz van rögzítve. További információért nézd meg a zárolt eszközöket tartalmazó cikket.

Ne felejtse el engedélyezni az adatroamingot a telepítés után.

Lépések az eSIM telepítéséhez

1. **Megnyitó beállítások:** Menj be **Helyszínek** a Motorola Razr-odon.
2. **Válassza ki a hálózatot és az internetet:** Koppint **Hálózat és Internet**.
3. **Hozzáférési mobilhálózat:** Koppint **Mobilhálózat**.
4. **Nyisd meg a Fejlett Menüt:** Érintsd meg a legördülő menüt, amely felirat **Haladó**.
5. **Kiválasztott szolgáltató:** Koppint **Hordozó**.
6. **Szolgáltató hozzáadása:** Kopogás **Biztosító hozzáadása**.
7. **Lépj tovább a következő lépéshez:** Kopogás **Következő**.
8. **QR-kód beszkenyelése:** Használja az eszköz kameráját, hogy beolvassa a szolgáltató által biztosított QR-kódot.
9. **Indítsd el a telepítést:** Kopogás **Kezdés**. *Megjegyzés: NE zárd be ezt az ablakot a telepítés során, mert az megállíthatja a telepítést.*
10. **Várj az aktiválásra:** Legfeljebb 10 percet hagj az eSIM aktiválódására, majd nyomd meg **Kész**.
11. **Visszatérés az előző képernyőre:** Az aktiválás befejezése után nyomd meg a visszafelé irányuló nyilat a visszatéréshez.
12. **Engedélyezd az adatroaming engedélyezését:** Győződj meg róla, hogy az adatroaming be van kapcsolva **Onnan**.
13. **Fogadd el a felhívást:** Kövesd a változtatás megerősítéséhez szükséges utasításokat.
14. **Adatok roamingének ellenőrzése:** Győződj meg róla, hogy az adatroaming kapcsoló engedélyezettnek tűnjön a telepített eSIM-hez.
15. **Befejezés:** Az eSIM-ed most telepítve van és használatra kész!

Záró megjegyzés

Ha a telepítés során bármilyen problémát tapasztalsz, ne habozz kapcsolatba lépni a szolgáltatóddal támogatásért.

Hogyan telepítsünk eSIM-et manuálisan egy Motorola Razr-ra

Ez az útmutató lépésről lépésre útmutatót nyújt az eSIM kézi telepítéséhez Motorola Razr készülékére.

Előfeltételek

A telepítés előtt győződjön meg róla, hogy a következőket megkapja:

- **Erős internetkapcsolat:** Ideális esetben csatlakozz Wi-Fi-hez vagy legyen megbízható mobil adatkapcsolat.
- **Egy eSIM-kompatibilis eszköz:** Ellenőrizd, támogatja-e az eszközöd eSIM-eket. Ha bizonytalan vagy, nézd meg a kompatibilis eszközök listáját.
- **Egy feloldott eszköz:** Ellenőrizd, hogy az eszközöd egy adott hálózathoz van zárva. A részletekért nézd meg a zárt/feloldott eszközök cikket.

Ne felejtsd el engedélyezni az adatroamingot a telepítés befejezése után.

Lépések az eSIM manuális telepítéséhez:

1. **Megnyitó beállítások:** Odamegy **Helyszínek** a Motorola Razr-odon.
2. **Válassza ki a hálózatot és az internetet:** Koppint **Hálózat és Internet**.
3. **Hozzáférési mobilhálózat:** Koppint **Mobilhálózat**.
4. **Nyisd meg a Fejlett Menüt:** Érintsd meg a legördülő menüt, amely felirat **Haladó**.
5. **Kiválasztott szolgáltató:** Koppint **Hordozó**.
6. **Szolgáltató hozzáadása:** Kopogás **Biztosító hozzáadása**.

7. **Lépj tovább a következő lépéshez:**
Kopogás **Következő**.

8. **Kód beírása manuálisan:** Kopogás **Kódot manuálisan írb**.

9. **SMDP+ információ bemenete:**
Szükséged lesz az SMDP+ címedre és az SMDP+ aktivációs kódodra. Írd be őket a formátumban:

1\$SMDP+ Address\$SMDP+ Aktiválási Kód

A kódnak hasonlóan kell kinéznie a dokumentációban látható formátumhoz.

10. **Indítsd el a telepítést:** Kopogás **Kezdés** hogy elindítsák a telepítési folyamatot.
Megjegyzés: NE zárd be ezt az ablakot telepítés közben, mert az a folyamat meghibásodását okozhatja.

11. **Várj az aktiválásra:** Legfeljebb 10 percet várj az eSIM aktiválódására.

12. **A telepítés befejezése:** Az aktiválás befejezése után érintsd meg **Kész**.

13. **Visszatérés az előző képernyőre:**
Nyomd meg a vissza nyilat, hogy visszatérj az előző menühöz.

14. **Engedélyezd az adatroaming engedélyezését:** Győződj meg róla, hogy az adatroaming be van kapcsolva **Onnan**.

15. **Fogadd el a felhívást:** Kövesd azokat a jelzéseket, amelyek megerősítik a változást.

16. **Adatok roamingének ellenőrzése:**
Győződj meg róla, hogy az adatroaming kapcsoló jelzi, hogy engedélyezve van a telepített eSIM-hez.

17. **Befejezés:** Az eSIM-ed most telepítve és beállítva!

Záró megjegyzés

Ha a telepítés során bármilyen nehézséget tapasztal, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával segítségért.

Hogyan telepítsünk eSIM-et QR-kóddal az Oppo készülékre

Ez az útmutató lépésről lépésre útmutatót ad az eSIM telepítéséhez az Oppo eszközödre QR kód segítségével.

eSIM telepítése QR kóddal

A telepítés előtt győződjön meg róla, hogy rendelkezik a következő feltételekkel:

- **Erős internetkapcsolat:** Ideális esetben csatlakozz Wi-Fi-hez vagy legyen megbízható mobil adatkapcsolat.
- **eSIM-kompatibilis eszköz:** Ellenőrizd, támogatja-e az eszközöd eSIM-eket. Lásd a cikket a **Kompatibilis eszközök listája** megerősítésért.
- **Feloldott eszköz:** Győződj meg róla, hogy az eszközöd nincs egy adott hálózathoz zárva. Részletekért nézd meg a cikket **Zárolva/Feloldott eszközök**.

Ne felejts el bekapcsolni az adatroamingot, amint a telepítés befejeződött.

Telepítési lépések

1. **Megnyitó beállítások:** Odategy **Helyszínek** az Oppo készüléken.
2. **Tap Mobile Network:** Kiválasztva **Mobilhálózat**.
3. **Kapcsold be az eSIM-et:** Koppint **eSIM** és biztosítsák, hogy be legyen kapcsolva.
4. **Betöltőképernyő:** Egy pillanatra betöltőképernyő jelenik meg.
5. **Hozzáadni eSIM-et:** Koppint **Hozzáadni eSIM-et**.
6. **Következő:** Kopogás **Következő** hogy folytassuk.
7. **QR-kód beszkenyelése:** Használd a készüléked kameráját, hogy beolvassa a szolgáltató által megadott QR-kódot.
8. **Töltse le az eSIM-et:** Fogadd el a promptot és kopogtasd meg **Letöltés**. **Megjegyzés:** NE zárd be ezt az ablakot, amíg a telepítés folyamatban van.
9. **Aktiválási idő:** Legfeljebb 10 percet várj az eSIM aktiválódására.

10. **Menj a Beállításokhoz:** Aktiválás után **Helyszínek**.
11. **Access eSIM:** Koppint **eSIM** Megint.
12. **Kapcsold be az eSIM-et:** Érintsd meg a jobb oldali három pontot, és kapcsold be az eSIM-et.
13. **Elfogad prompt:** Erősítsd meg a bekapcsolódási prompt elfogadásával.
14. **Kopogtass Igen:** Erősítsd meg a választásodat koppintással **Igen**.
15. **Ellenőrizd az adatroaming:** Győződjön meg róla, hogy az adatroaming be van kapcsolva, ha belép a **Data eSIM**.
16. **Kapcsolja be az adatroaming:** Ha az adatroaming kapcsoló szürkének tűnik, érintsd meg az engedélyezéshez.
17. **Megerősítés:** Az adatroaming kapcsolónak most kéknek kell lennie a telepített eSIM-en.
18. **Befejezés:** Az eSIM-ed most már sikeresen telepítve és beállítva.

Hogyan telepítsünk eSIM-et manuálisan egy Oppo eszközre

Ez az útmutató lépésről lépésre útmutatót ad az eSIM manuális telepítéséhez az Oppo eszközödre.

Előfeltételek

A telepítés előtt győződjön meg róla, hogy rendelkezik a következő feltételekkel:

- **Erős internetkapcsolat:** Ideális esetben csatlakozz Wi-Fi-hez vagy legyen megbízható mobil adatkapcsolat.
- **eSIM-kompatibilis eszköz:** Ellenőrizd, támogatja-e az eszközöd eSIM-eket. Lásd a cikket a **Kompatibilis eszközök listája** Ellenőrzés céljából.
- **Feloldott eszköz:** Győződj meg róla, hogy az eszközöd ne legyen egy adott mobilhálózathoz

zárva. Részletekért nézd meg a cikket **Zárolva/Feloldott eszközök**.

Ne felejtssd el bekapcsolni az adatroamingot, amint a telepítés befejeződött.

Telepítési lépések

1. **Megnyitó beállítások:** Odamegy **Helyszínek** az Oppo készülékeden.
2. **Kiválasztott mobil hálózat:** Koppint **Mobilhálózat**.
3. **Hozzáadni eSIM-et:** Koppint **eSIM**.
4. **Tap Next:** Kiválasztva **Hozzáadni eSIM-et** és aztán kopogtatott **Következő**.
5. **Segítségre van szükséged?:** Amikor megjelenik a QR-kód képernyő, nyomd meg **Segítségre van szüksége?**.
6. **Kézi belépés:** Koppint **Írd be kézzel**.
7. **SMDP+ részletek bemenete:** Az eSIM kézi telepítéséhez adja be az SMDP+ címét és az SMDP+ aktiváló kódját a következő formátumban:
"1\$SMDP+ Address\$SMDP+ Aktiválási Kód".
A kódod hasonlóan nézzen ki a referenciaképernyőn láthatóhoz.
8. **Töltse le az eSIM-et:** Kopogás **Letöltés** hogy elindítsák a telepítési folyamatot. **Megjegyzés:** NE zárd be ezt az ablakot a telepítés közben, mert az a telepítés hibássá válhat.
9. **Aktiválási idő:** Legfeljebb 10 percet várj az eSIM aktiválódására.
10. **Menj a Beállításokhoz:** Aktiválás után koppind **Helyszínek** Megint.
11. **Ellenőrizd az adatroaming:** Győződjön meg róla, hogy az adatroaming be van kapcsolva, ha belép **a Data eSIM**.
12. **Engedélyezd az adatroaming engedélyezését:** Ha az adatroaming kapcsoló fehérnek tűnik, érintsd meg a kapcsolást.
13. **Megerősítés:** Az adatroaming kapcsoló most kék színben kell megjelenennie, jelezve, hogy bekapcsolt.

14. **Befejezés:** Az eSIM-ed most már sikeresen telepítve és beállítva.

Hibakeresés

Ha bármilyen problémával találkozol a telepítés során, ellenőrizd újra az internetkapcsolatodat, és győződj meg róla, hogy az eszközöd nyitott és eSIM technológiával kompatibilis-e. Ha a telepítés meghibásodik, próbáld meg újra az elején.

Hogyan telepítsünk eSIM-et QR kóddal Sony eszközökön

Ez az útmutató lépésről lépésre útmutatót ad arra, hogyan telepíthetsz eSIM-et Sony eszközödre QR kód segítségével.

eSIM telepítése QR kóddal

Mielőtt elkezdenéd, győződj meg róla, hogy a következőket megkapod:

- **Erős internetkapcsolat:** Ideális esetben csatlakozz Wi-Fi-hez, vagy legyen jó mobil adatátviteli jel.
- **Egy eSIM-kompatibilis eszköz:** Ha bizonytalan, nézd meg a mi [Kompatibilis eszközök listája](#).
- **Az eszközöd hálózati feloldással van zárva:** Ha ellenőrizni szeretnéd, nézd meg a cikkünket [Zárva/Feloldott eszközök](#).

Megjegyzés: Ne felejtse el bekapcsolni az adatroamingot, amint a telepítés befejeződött.

Telepítési lépések

1. **Megnyitó beállítások** és kopogtasson **Hálózat és internet**.
2. Odategy **SIM-kártyák**.
3. Nyomd meg **Inkább letöltene SIM-kártyát?**.
4. Kattints **Következő**.
5. **Szkenneld be a QR-kódot** A mobilhálózati szolgáltatód biztosítja.

6. Tap-t **Letöltés**.

Megjegyzés: NE zárd be ezt az ablakot a telepítés során.

7. Engedélyezni **10 perc** hogy az eSIM aktiválódjon.

8. Ha aktiváltad, térj vissza **Helyszínek**.

9. A következőkben **Helyszínek**, select **SIM használat** és biztosítsam, hogy a kapcsoló be van kapcsolva **Onnan**.

10. Erősítsd meg, hogy be akarsz kapcsolni az eSIM-et.

11. Biztosítsd ezt **Adatroaming** kapcsolva van **Onnan**.

12. Az adatroaming kapcsolónak úgy kell kinéznie, mint az alábbi eSIM-en.

13. Az eSIM-ed most sikeresen telepítve és beállítva!

Ha bármilyen kérdésed van, vagy további segítségre van szükséged, nyugodtan kérdezd!

Hogyan telepítsünk eSIM-et manuálisan egy Sony eszközre

Ez az útmutató lépésről lépésre útmutatót ad az eSIM kézi telepítéséhez Sony készülékedre.

ESIM manuális telepítése

Mielőtt elkezdenéd, győződj meg róla, hogy a következőket megkapod:

- **Erős internetkapcsolat:** Ideális esetben csatlakozz Wi-Fi-hez, vagy legyen jó mobil adatátviteli jel.
- **Egy eSIM-kompatibilis eszköz:** Ha bizonytalan, nézd meg a mi [Kompatibilis eszközök listája](#).
- **Az eszközöd hálózati feloldással van zárva:** Ha ellenőrizni szeretnéd, nézd meg a cikkünket [Zárolva/Feloldott eszközök](#).

Megjegyzés: Ne felejtse el bekapcsolni az adatroamingot, amint a telepítés befejeződött.

Telepítési lépések

1. **Megnyitó beállítások** és kopogtasson **Hálózat és internet**.
 2. Nyomd meg **Inkább letöltene SIM-kártyát?**.
 3. Amikor rákérdezik **QR-kód beszkenelése**, kopogtass **Segítségre van szüksége?**.
 4. Válogatás **Írd be kézzel**.
 5. Az eSIM manuális telepítéséhez szükséged lesz a **SMDP+ cím** és **SMDP+ aktiválási kód**. Írd be őket formátumban: 1\$SMDP+ Address\$SMDP+ Aktivációs Kód. A kódnak hasonlóan kell kinéznie az alábbi példához.
 6. Tap-t **Letöltés**.
- Megjegyzés:** NE zárd be ezt az ablakot a telepítés során.
7. Engedélyezni **10 perc** hogy az eSIM aktiválódjon.
 8. Ha aktiváltad, térj vissza **Helyszínek**.
 9. A következőkben **Helyszínek**, select **SIM használat** és biztosítsam, hogy a kapcsoló be van kapcsolva **Onnan**.
 10. Erősítsd meg, hogy be akarsz kapcsolni az eSIM-et.
 11. Biztosítsd ezt **Adatroaming** kapcsolva van **Onnan**.
 12. Az adatroaming kapcsolónak az alábbi módon kell megjelennie a telepített eSIM-en.
 13. Az eSIM-ed most sikeresen telepítve és beállítva!

Ha bármilyen kérdésed van, vagy további segítségre van szükséged, nyugodtan kérdezd!

Hogyan telepítsünk eSIM-et QR kóddal Windows eszközökre

Ez az útmutató lépésről lépésre útmutatót ad arra, hogyan telepíthetsz eSIM-et Windows eszközödre QR kód segítségével.

Előfeltételek

Mielőtt elkezdenéd, győződj meg róla, hogy a következőket megkapod:

- **Erős internetkapcsolat:** Ideális esetben csatlakozz Wi-Fi-hez, vagy biztosítsd a megbízható internetkapcsolatot.
- **Egy eSIM-kompatibilis eszköz:** Ha nem vagy biztos benne, hogy az eszközöd támogatja az eSIM-et, nézd meg a cikket [Kompatibilis eszközök listája](#).
- **Egy hálózattal feloldott eszköz:** Ha nem vagy biztos benne, hogy az eszközöd egy adott hálózathoz van zárva, nézd meg a cikket [Zárva/Feloldott eszközök](#).

eSIM telepítése QR kóddal

1. **Nyisd meg a Beállítások alkalmazást** a Windows eszközödon.
2. **Kattints a Network & Internet gombra.**
3. **Select Cellular** a bal oldali menüből.
4. **Kattints az új eSIM profil hozzáadására.**
5. **Válassza a Telepíts eSIM-et QR-kódból.**
6. **Szkenneld be a QR-kódot** Ezt a mobilhálózati szolgáltatód biztosítja az eszközöd kamerájával.
7. **Miután a QR-kódot beolvasták, az eSIM profil automatikusan letöltődik és telepíthető az eszközödre.**

8. Ha kéri, adja meg a mobilszolgáltató által kért további adatokat, például fiókadatait vagy ellenőrző kódját.

9. A telepítés befejezése után a Windows eszközöd az eSIM-en keresztül csatlakozik a mobilhálózathoz.

Ha bármilyen problémát tapasztalsz a telepítés során, nyugodtan kérj segítséget!

Hogyan telepíthetsz eSIM-et manuálisan a Windows eszközödre

Előfeltételek

Mielőtt elkezdenéd, győződj meg róla, hogy rendelkezel a következőkkel:

- **Erős internetkapcsolat:** Ideális esetben csatlakozz Wi-Fi-hez, vagy biztosíts jó mobiljelet.
- **Egy eSIM-kompatibilis eszköz:** Ha nem vagy biztos a kompatibilitásban, nézd meg a [Kompatibilis eszközök listája](#).
- **Egy feloldott eszköz:** Ellenőrizd, hogy az eszközöd nincs egy adott hálózathoz zárva, olvasd el cikkünket [Zárva/Feloldott eszközök](#).
- **SMDP+ cím és SMDP+ aktiválási kód:** Ehhez az információhoz szükséged lesz az eSIM manuális telepítéséhez.

ESIM manuális telepítése

1. **Nyisd meg a Windows Beállítások alkalmazást** a Start menüre kattintva és a fogaskerék ikonjának kiválasztásával.
2. **Válassza ki a hálózatot és az internetet** a beállítások menüből.
3. **Kattints a Cellular oldalra** majd kiválasztani **Csomagcsomag hozzáadása**.

4. Az eSIM kézi telepítéséhez be kell írnia az SMDP+ címedet és az SMDP+ Aktivációs Kódodat a formátumban: 1\$SMDP+ Address\$SMDP+ Aktivációs Kód.

5. Kattints **Letöltés** hogy elkezdjék a telepítési folyamatot.

6. **Kövessd a promptokat** hogy befejezzék az eSIM aktiválási folyamatát.

Miután ezeket a lépéseket elvégezted, az eSIM-ed sikeresen telepítve és használatra kész lesz. Ha bármilyen kérdésed van, vagy további segítségre van szükséged, nyugodtan kérdezz!